

СИСТЕМА «PETROL PLUS» ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

***Руководство пользователя
(дополнение по модулю
Передача тарифов на терминал)
Версия 5.12.0.0 - 7.00.7.4***

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ

ИЗМЕНЁННАЯ ЧАСТЬ (раздел, страница)	ИЗМЕНЕНИЯ	
	тип (дополнения, удаления) и конкретное описание	
Публикация документа	Дата: 13.03.2015	Версия: 5.12.0.0 - 7.00.0.0
Публикация документа	Дата: 20.07.2015	Версия: 5.12.0.0 - 7.00.1.0
Публикация документа	Дата: 21.07.2015	Версия: 5.12.0.0 - 7.00.2.0
Публикация документа	Дата: 18.11.2015	Версия: 5.12.0.0 - 7.00.3.0
Публикация документа	Дата: 11.11.2016	Версия: 5.12.0.0 - 7.00.4.0
Публикация документа	Дата: 17.04.2017	Версия: 5.12.0.0 - 7.00.5.0
Публикация документа	Дата: 15.08.2017	Версия: 5.12.0.0 - 7.00.6.0
Публикация документа	Дата: 28.11.2019	Версия: 5.12.0.0 - 7.00.7.0
Публикация документа	Дата: 21.08.2020	Версия: 5.12.0.0 - 7.00.7.1
Публикация документа	Дата: 28.07.2021	Версия: 5.12.0.0 - 7.00.7.2
Публикация документа	Дата: 20.04.2023	Версия: 5.12.0.0 - 7.00.7.3
Публикация документа	Дата: 31.01.2024	Версия: 5.12.0.0 - 7.00.7.4

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ.....	4
1.1 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ.....	4
1.2 СХЕМА РАБОТЫ.....	4
2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	5

1 ВВЕДЕНИЕ

Модуль «Передача тарифов на терминал» (далее по тексту — *Модуль*) входит в состав системы лояльности и безналичных расчётов «Petrol Plus» (далее по тексту — *Система*) и предоставляет возможность передавать на терминал тарифы дебета и кредита, заданные в ОЦ и закреплённые за терминалом.

1.1 Используемые сокращения

КС	— коммуникационный сервер
ОЦ	— операционный центр
РП	— руководство пользователя

1.2 Схема работы

При подключённом *Модуле* на терминал в процессе удалённой инкассации, а также при инкассации с помощью usb-накопителя, могут быть переданы следующие тарифы (при условии, что эти тарифы заданы в ОЦ и закреплены за терминалом):

- тариф дебета текущий, тариф кредита текущий — тариф, действующий на момент подготовки к инкассации;
- тариф дебета следующий, тариф кредита следующий — тариф, который будет действовать сразу после текущего тарифа.

Примечание.

Если в ОЦ задано несколько следующих тарифов, то на терминал будет передан только первый.

Тарифы передаются на терминал в файле `EEEETTTT.trf`, где `EEEE` — номер эмитента, `TTTT` — номер терминала. В отчёте по удалённой инкассации отображается информация о результатах загрузки тарифов в память терминала.

При изменении на терминале тарифа дебета текущего или тарифа кредита текущего в памяти формируется соответствующая транзакция, которая при следующем сеансе обмена передаётся в ОЦ.

2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Для передачи на терминал тарифов дебета и кредита, заданных в ОЦ и закреплённых за терминалом (см. документ «*Petrol Plus. РП. ОЦ*»), необходимо в окне «**Конфигурация системы**» на закладке «**Обмен / Инкассация**» установить флаг «Передача тарифов терминала по модему» (см. Рис. 1).

ВНИМАНИЕ!

Флаг «Передача тарифов терминала по модему» доступен для установки / снятия пользователю с уровнем допуска «**МАСТЕР ДОПУСК**» и «**Администратор**».




Рис. 1. Окно «Конфигурация системы». Закладка «Обмен / Инкассация»

Примечания:

1. Установка / снятие флага «Передача тарифов терминала по модему» фиксируется в журнале событий ОЦ.
2. При снятии флага «Передача тарифов терминала по модему» из каталога обмена с КС удаляются все файлы *.trf, созданные ранее.
3. Остальные настройки описаны в документе «*Petrol Plus. РП. ОЦ (дополнение по удалённой инкассации)*».

Разработчик оставляет за собой право вносить в *Модуль* изменения без предварительного уведомления пользователя